

SELEÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE CÓDIGO DE RECOLHIMENTO

A parametrização somente poderá ser realizada pelas Unidades Gestoras por meio do SIAFI. Para selecionar e parametrizar um código de recolhimento, o usuário deverá adotar os seguintes procedimentos:

- 1- Acessar a transação ">ATUCODGR", informar o código de recolhimento a ser selecionado e acionar a tecla PF5 (seleciona código).

Tela Inicial

```
__ SIAFI2006-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_____  
02/01/06 17:32                                USUARIO : SERGIO  
  
UG/GESTAO          : 170500 / 00001  
CODIGO RECOLHIMENTO: 28886                CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____  
  
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA  PF5=SELECIONA CODIGO
```

Tela de Parametrização (acione a tecla PF1 para visualizar as opções)

```
__ SIAFI2006-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO  
GR)_____  
04/04/06 10:38                                USUARIO : SERGIO  
  
UG/GESTAO          : 170500 / 00001  
CODIGO RECOLHIMENTO: 28886                CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____  
  
UG/GESTAO : 170500 / 00001  
CODIGO    : 28886-1 - OUTRAS RECEITAS  
  
OP  MEIO DE  DEP/DOC/  PAGAMENTO  CAMPO  SOMENTE  
    IMPRESSAO TED      CHEQUE    OBRIG   INTRA  
I   - - -    -        -        - -    -
```

- 2- Na tela de parametrização, preencher os campos conforme instruções do sistema observando os seguintes esclarecimentos:
 - A. OP: indica se os parâmetros do código serão incluídos, excluídos, reincluídos ou alterados. Tecele PF1 e escolha uma das opções disponíveis.
 - Quando um código é selecionado pela primeira vez, a opção será a inclusão.

- Quando o código já tiver sido selecionado, as opções serão alterar ou excluir.
- Quando o código tiver sido excluído, a opção será reinclusão.

B. MEIO DE IMPRESSÃO: indica por quais meios a GRU poderá ser impressa:

1 - SITE TESOURO/BB/SERPRO - Permite a impressão pela internet no sítio do Tesouro e de outras entidades parceiras.

2 - APLICATIVO LOCAL - Permite a impressão em aplicativo local fornecido pelo Tesouro Nacional.

3 - OUTROS: permite a impressão em outros sítios.

Obs: As opções são cumulativas, ou seja, uma opção que não tenha sido escolhida não utilizada não será permitida quando da impressão. Assim, se a UG aceitar que a GRU seja impressa no sítio do Tesouro, por meio de aplicativo local e em outros sítios, como, por exemplo, o do órgão, deverá escolher as opções 1, 2, e 3. No entanto, se a UG quiser que a GRU seja impressa somente no sítio do órgão, deverá escolher só a opção 3.

C. DEP/DOC/TED: indica se o código pode ser arrecadado por meio de GRU Depósito.

0 - NÃO - não permite arrecadação por GRU DEPÓSITO

1 - SIM - permite a arrecadação por GRU DEPÓSITO

Ao escolher "NÃO", o depositante não conseguirá efetuar o pagamento de GRU, sem guia, por meio de depósito no caixa.

D. PAGAMENTO EM CHEQUE: utilizado para a UG informar se os pagamentos poderão ser efetuados por meio de cheque.

0 - NÃO - orienta o não pagamento com cheque

1 - SIM - orienta a possibilidade de pagamento com cheque

Ao escolher a opção NÃO, as guias impressas no sítio do Tesouro e no aplicativo apresentarão a seguinte mensagem: "Sr. Caixa, não receber em cheque".

E. CAMPOS OBRIGATÓRIOS: estabelece a obrigatoriedade dos seguintes campos:

1 - NÚMERO REFERÊNCIA / NOSSO NÚMERO

2 - RECOLHEDOR (CPF/CNPJ)

Por meio dessa parametrização, a unidade gestora poderá indicar que o depositante deverá preencher obrigatoriamente os campos “Número de Referência” e/ou “(CPF/CNPJ) do Recolhedor”. Cabe observar que a crítica é para validar o preenchimento do campo, não havendo crítica da consistência do número. No caso do CPF/CNPJ, será validado o dígito verificador. A orientação quanto ao preenchimento do número de referência deverá sempre partir da unidade que controla a arrecadação.

F. SOMENTE INTRA: indica se o código será utilizado somente para GRU Intra-SIAFI:

0 - NÃO - permite o uso do código tanto Intra como Extra-SIAFI.

1 - SIM - restringe o uso do código para somente Intra-SIAFI

Obs: Para os códigos iniciados por “5” ou “7”, deverá ser selecionado o parâmetro

1 – SIM, (somente Intra-SIAFI).